



Virkade bokstäver - amigurumi

GARNKVALITÉ Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)

VIRKFASTHET Ca 15 fm och 18 v på virknål nr. 4 = 10 cm

GARNÅTGÅNG A-Ö,&: Ca 60-100 g (fg 8800, vit) per bokstav

A: Ca 100 g (fg 8870, ljus turkos)

B: Ca 100 g (fg 8861, ljusrosa)

C: Ca 80 g (fg 8874, gul)

D: Ca 100 g (fg 8875, grå)

E: Ca 100 g (fg 8808, röd)

F: Ca 100 g (fg 8848, grön)

G: Ca 100 g (fg 8844, lila)

H: Ca 100 g (fg 8846, mörk turkos)

I: Ca 50 g (fg 8825, mörkrosa)

J: Ca 70 g (fg 8847, ljusgrön)

K: Ca 100 g (fg 8846, mörk turkos)

L: Ca 70 g (fg 8811, blå)

M: Ca 100 g (fg 8836, mörkgrå)

N: Ca 100 g (fg 8849, ljusblå)

O: Ca 100 g (fg 8862, blå)

P: Ca 100 g (fg 8827, ljuslila)

Q: Ca 100 g (fg 8861, ljusrosa)

R: Ca 100 g (fg 8861, ljusrosa)

S: Ca 100 g (fg 8871, aprikos)

T: Ca 80 g (fg 8847, ljusgrön)

U: Ca 100 g (fg 8808, röd)

V: Ca 80 g (fg 8836, mörkgrå)

W: Ca 100 g (fg 8849, ljusblå)

X: Ca 100 g (fg 8844, lila)

Y: Ca 100 g (fg 8847, ljusgrön)

Z: Ca 70 g (fg 8847, ljusgrön)

Å: Ca 100 g (fg 8870, ljus turkos)

Ä: Ca 100 g (fg 8870, ljus turkos)

Ö: Ca 100 g (fg 8862, blå)

&: Ca 100 g (fg 8801, svart)

VIRKNÅL Nr 4

TILLBEHÖR Fyllningsvadd

FÖRKLARINGAR

Luftmaska (lm): Gör en ögla av garnet och stick in virknålen i ögla, gör ett omslag och dra garnet genom ögla på nålen.

Fast maska (fm): Stick ner nålen i en m från föregående varv, hämta garn (= 2 m på nålen), gör ett omslag, dra garnet genom de 2 m.

Halvstolpe (hst): Gör ett omslag, stick ner nålen i en m från föregående varv, hämta garn (= 3 m på nålen), gör ett omslag, dra garnet genom de 3 m.

Stolpe (st): Gör ett omslag, stick ner nålen i en m från föregående varv, hämta garn (= 3 m på nålen), gör ett omslag, dra garnet genom de 2 första m, gör ett omslag, dra garnet genom de resterande m.

Smygmaska: Stick ner nålen i en m från föregående varv, gör ett omslag och dra garnet genom m och ögla på virknålen.

Magisk ring: Se bildbeskrivning längst bak i beskrivningen

TEKNIKTIPS

Virka runt i spiral: Flera av bokstäverna virkas runt, runt som i en spiral. (Varven sluts alltså inte med en sm, såvida det inte anges i mönstret.) Av den anledningen kan det vara praktiskt att använda en markör för att markera varvens startpunkt.

Ökningstips: Öka 1 fm genom att virka 2 fm i nästa fm.

Minskningstips: Minska 1 fm genom att virka nästa 2 fm tills så här: * Stick in nålen i nästa fm, hämta garnet *, upprepa *-* en gång till, gör 1 omslag och drag tråden genom alla 3 m på nålen.

BOKSTAV (A)

Framsida:

Med virknål nr 4 och ljusurkost garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6-15: Som varv 5.

Varv 16: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 17: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 18-28: Som varv 5.

Varv 29-31: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Nu ska de två delarna virkas ihop med:

Varv 1: Gör ett nedtag i 13:e maskan från botten, dra igenom en ögla av garnet och virka 10 lm. Gör sedan en sm med nedtag på motsvarande ställe i den andra delen - alltså i den 13:e maskan från botten, gör sedan ytterligare 1 sm i följande m på långsidan, vänd för att virka tillbaka med 10 fm, avsluta med en sm i följande m på långsidan, dvs den 14:e.

Varv 2: Gör ytterligare 1 sm i följande m på långsidan, virka 10 fm längs med mittendelen, gör sedan ytterligare 1 sm i följande m på långsidan, vänd för att virka tillbaka med 10 fm, avsluta med en sm i följande m på långsidan, dvs den 16:e.

Varv 3: Gör ytterligare 1 sm i följande m på långsidan, virka 10 fm längs med mittendelen, gör sedan ytterligare 1 sm i följande m på långsidan, vänd för att virka tillbaka med 10 fm, avsluta med en sm i följande m på långsidan, dvs den 18:e.

Varv 4: Gör ytterligare 1 sm i följande m på långsidan, virka 10 fm längs med mittendelen, gör sedan ytterligare 1 sm i följande m på långsidan, vänd för att virka tillbaka med 10 fm, avsluta med en sm i följande m på långsidan, dvs den 20:e.

Ta av garnet och dra igenom. Baksida: Som framsidan.

MONTERING (A)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (B)

Framsida: Med virknål nr 4 och ljusrosa garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6-16: Som varv 5.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m högst upp till vänster på b:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2-3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Nu ska den utskjutande delen i mitten virkas:

Anslut garnet igen!

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i 21:a maskan nedifrån räknat på b:et, virka 5 fm uppåt längs med b:et.

Varv 2-4: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 1 fm, 2 fm tills, 2 fm tills, 1 fm, vänd.

Varv 6: 1m (vändmaska), 4 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Nu ska de två bågarna virkas:

Varv 1: Gör ett nedtag i 6:e maskan nedifrån räknat på b:et, dra igenom en ögla av garnet och virka 24 lm, virka 4 sm längs med den utskjutande delen i mitten av b:et, 18 lm, avsluta med 1 sm med nedtag i 6:e maskan uppifrån räknat på b:et, gör sedan 1 sm i 5:e m uppifrån, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), *öka 1 fm, 5 fm*, upprepa från *-* ytterligare 2 ggr, 1 fm, 2 fm tills, 1 fm, **5 fm öka 1 fm** upprepa från **-* ytterligare 3 ggr, avsluta med 1 sm med nedtag i 5:e maskan nedifrån räknat på b:et, gör sedan 1 sm i 4:e m nedifrån, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 52 fm, avsluta med 1 sm med nedtag i 4:e maskan uppifrån räknat på b:et, gör sedan 1 sm i 3:e m uppifrån räknat.

Varv 4: 1 lm (vändmaska), *öka 1 fm, 6 fm* upprepa från *-* ytterligare 2 ggr, 2 fm tills, 1 fm, ** 6 fm, öka 1 fm** upprepa från **-* ytterligare 3 ggr, avsluta med 1 sm med nedtag i 3:e maskan nedifrån räknat på b:et, gör sedan 1 sm i 2:a m nedifrån räknat, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 58 fm, avsluta med 1 sm med nedtag i 2:a maskan nedifrån räknat på b:et, gör sedan 1 sm i 1:a m uppifrån räknat.

Varv 6: 1 lm (vändmaska), *öka 1 fm, 7 fm* upprepa från *-* ytterligare 2 ggr, 2 fm tills, ** 7 fm, öka 1 fm** upprepa från **-* ytterligare 3 ggr = 64 m, avsluta med 1 sm med nedtag i 1:a m nedifrån räknat på b:et.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (B)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (C)

Framsida: Med virknål nr 4 och gult garn: Gör en ögla och virka 47 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 45 fm = 46 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), *1 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm, **öka 1 m, 1 fm** upprepa från **-* ytterligare 5 ggr, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 57 fm, vänd.

Varv 4: 1 lm (vändmaska), **2 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm, **öka 1 m, 2 fm** upprepa från **-* ytterligare 5 ggr, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 63 fm, vänd.

Varv 6: 1 lm (vändmaska), *3 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm, **öka 1 m, 3 fm** upprepa från **-* ytterligare 5 ggr, vänd.

Varv 7: 1 lm (vändmaska), 69 fm, vänd.

Varv 8: 1 lm (vändmaska), *4 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm, **öka 1 m, 4 fm** upprepa från **-* ytterligare 5 ggr, vänd.

Varv 9: 1 lm (vändmaska), 75 fm, vänd.

Varv 10: 1 lm (vändmaska), *5 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm, **öka 1 m, 5 fm** upprepa från **-* ytterligare 5 ggr, vänd.

Varv 11: 1 lm (vändmaska), 81 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (C)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (D)

Framsida: Med virknål nr 4 och grått garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6-16: Som varv 5.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m högst upp till vänster på e:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2-3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 8:e maskan nedifrån räknat, på d:et, dra igenom en ögla av garnet och virka 54 lm, avsluta med 1 sm med nedtag i 8:e maskan uppifrån räknat på b:et, gör sedan 1 sm i 7:e m uppifrån, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), *öka 1 fm, 5 fm* upprepa från *-* ytterligare 8 ggr, avsluta med 1 sm med nedtag i 7:e m nedifrån räknat på b:et, gör sedan 1 sm i 6:e m nedifrån, vänd

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 63 fm, avsluta med 1 sm med nedtag i 6:e maskan uppifrån räknat på d:et, gör sedan 1 sm i 5:e m uppifrån räknat.

Varv 4: 1 lm (vändmaska), *öka 1 fm, 6 fm* upprepa från *-* ytterligare 8 ggr, avsluta med 1 sm med nedtag i 5:e maskan nedifrån räknat på d:et, gör sedan 1 sm i 4:a m nedifrån räknat. Vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska) 72 fm, avsluta med 1 sm med nedtag i 4:e maskan uppifrån räknat på b:et, gör sedan 1 sm i 3:e m uppifrån räknat.

Varv 6: 1 lm (vändmaska), *öka 1 fm, 7 fm* upprepa från *-* ytterligare 8 ggr, avsluta med 1 sm med nedtag i 3:e maskan nedifrån räknat på d:et, gör sedan 1 sm i 2:a m nedifrån räknat

Varv 7: 1 lm (vändmaska), 81 fm, avsluta med 1 sm med nedtag i 2:a maskan uppifrån räknat på d:et, gör sedan 1 sm i 1:a m uppifrån räknat.

Varv 8: 1 lm (vändmaska), *öka 1 fm, 8 fm* upprepa från *-* ytterligare 8 ggr avsluta med 1 sm med nedtag i 1:a maskan nedifrån räknat på d:et.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (D)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (E)

Framsida: Med virknål nr 4 och rosa garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6-16: Som varv 5.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m högst upp till vänster på e:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2-3: 1 lm (vändmaska), 6 fm. Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m längst ned till höger på e:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 12 lm.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 12 fm, 2 sm följande 2 m på långsidan, vänd för att virka tillbaka längs med de 12 fm.

Varv 3: 12 fm.

Varv 4-9: Upprepa varv 2 och 3 ytterligare 3 ggr.

Varv 10-11: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 12: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen och virka den övre utstickande delen på e:et på samma sätt som den nedre!

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 13:e m från den nedre utstickande delen på e:et, dra igenom en ögla av garnet och virka 7 lm.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 2 sm följande 2 m på långsidan, vänd för att virka tillbaka längs med de 12 fm.

Varv 3: 6 fm.

Varv 4-7: Upprepa varv 2 och 3 ytterligare 2 ggr.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (D)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (F)

Framsida: Med virknål nr 4 och grönt garn (8848): Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6-16: Som varv 5.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m högst upp till vänster på f:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2-3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m högst upp till höger på f:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 12 lm.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 12 fm, 2 sm följande 2 m på långsidan, vänd för att virka tillbaka längs med de 12 fm.

Varv 3: 12 fm.

Varv 4-9: Upprepa varv 2 och 3 ytterligare 3 ggr!

Varv 10-11: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 12: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 13:e m från den övre utstickande delen på f:et, dra igenom en ögla av garnet och virka 7 lm.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 2 sm följande 2 m på långsidan, vänd för att virka tillbaka längs med de 12 fm.

Varv 3: 6 fm.

Varv 4-7: Upprepa varv 2 och 3 ytterligare 2 ggr!

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (F)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (G)

Framsida: Med virknål nr 4 och lila garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 51 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 55 fm = 56 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 10 fm, *1 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm, **öka 1 m, 1 fm** upprepa från **-* ytterligare 5 ggr, vänd.

Varv 6: 1 lm (vändmaska), 68 fm, vänd.

Varv 7: 1 lm (vändmaska), 10 fm, **2 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm, **öka 1 m, 2 fm** upprepa från **-* ytterligare 5 ggr, vänd.

Varv 8: 1 lm (vändmaska), 80 fm, vänd.

Varv 9: 1 lm (vändmaska), 10 fm *3 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm, **öka 1 m, 3 fm** upprepa från **-* ytterligare 5 ggr, vänd.

Varv 10: 1 lm (vändmaska), 92 fm, vänd.

Varv 11: 1 lm (vändmaska), 10 fm *4 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm, **öka 1 m, 4 fm** upprepa från **-* ytterligare 5 ggr, vänd.

Varv 12: 1 lm (vändmaska), 104 fm, vänd.

Varv 13: 1 lm (vändmaska), 10 fm *5 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm, **öka 1 m, 5 fm** upprepa från **-* ytterligare 5 ggr, vänd.

Varv 14: 1 lm (vändmaska), 116 fm.

Varv 15-16: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 17: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (G)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (H)

Framsida: **Med virknål nr 4 och turkost garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6-16: Som varv 5.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m högst upp till vänster på h:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2-3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.**

Upprepa från **-*.

Nu ska de två delarna virkas ihop med:

Varv 1: Gör ett nedtag i 19:e m från botten, dra igenom en ögla av garnet och virka 10 lm. Gör sedan en sm med nedtag på motsvarande ställe i den andra delen - alltså i den 19:e maskan från botten, gör sedan ytterligare 1 sm i följande m på långsidan, vänd för att virka tillbaka med 10 fm, avsluta med en sm i följande m på långsidan, dvs den 20:e.

Varv 2: Gör ytterligare 1 sm i följande m på långsidan, virka 10 fm längs med mittendelen, gör sedan ytterligare 1 sm i följande m på

långsidan, vänd för att virka tillbaka med 10 fm, avsluta med en sm i följande m på långsidan, dvs den 22:a.

Varv 3: Gör ytterligare 1 sm i följande m på långsidan, virka 10 fm längs med mittendelen, gör sedan ytterligare 1 sm i följande m på långsidan, vänd för att virka tillbaka med 10 fm, avsluta med en sm i följande m på långsidan, dvs den 24:e.

Varv 4: Gör ytterligare 1 sm i följande m på långsidan, virka 10 fm längs med mittendelen, gör sedan ytterligare 1 sm i följande m på långsidan, vänd för att virka tillbaka med 10 fm, avsluta med en sm i följande m på långsidan, dvs den 26:e.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (H)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (I)

Framsida: Med virknål nr 4 och rosa garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6-16: Som varv 5.

Varv 17-18: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 19: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m högst upp till vänster på i:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Virka sedan en likadan form på motsatt sida!

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (I)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (J)

Framsida: Med virknål nr 4 och ljusgrönt garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 40 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 44 fm = 45 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), *1 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 33 fm, vänd.

Varv 6: 1 lm (vändmaska), 51 fm, vänd.

Varv 7: 1 lm (vändmaska), *2 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 33 fm, vänd.

Varv 8: 1 lm (vändmaska), 57 fm, vänd.

Varv 9: 1 lm (vändmaska), *3 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 33 fm, vänd.

Varv 10: 1 lm (vändmaska), 63 fm, vänd.

Varv 11: 1 lm (vändmaska), *4 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 33 fm, vänd.

Varv 12: 1 lm (vändmaska), 69 fm, vänd.

Varv 13: 1 lm (vändmaska), *5 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 33 fm, vänd.

Varv 14: 1 lm (vändmaska), 75 fm, vänd.

Varv 15-16: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 17: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (J)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (K)

Framsida: Med virknål nr 4 och ljusblått garn (8870): Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6-16: Som varv 5.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m högst upp till vänster på k:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2-3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m högst upp till höger på k:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2-3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m längst ner till höger på k:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2-3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Nu ska de utskjutande delarna på k:et virkas:

Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 16 lm, anslut garnet igen genom att vrika 1 fm med nedtag i den 20:e maskan nedifrån, på k:ets raka del, fortsatt virka ytterligare 5 fm längs med k:ets raka del, virka sedan 23 lm, vänd.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, 23 fm, 2 fm tills, 24 fm, vänd = 49 m

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 49 fm, vänd.

Varv 6: 1 lm (vändmaska), 23 fm, 2 fm tills, 24 fm, vänd = 48 m

Varv 7: 1 lm (vändmaska), 48 fm, vänd.

Varv 8: 1 lm (vändmaska), 23 fm, 2 fm tills, 23 fm, vänd = 47 m

Varv 9: 1 lm (vändmaska), 47 fm, vänd.

Varv 10: 1 lm (vändmaska), 22 fm, 2 fm tills, 23 fm, vänd = 46 m

Varv 11: 1 lm (vändmaska), 46 fm, vänd.

Varv 12: 1 lm (vändmaska), 22 fm, 2 fm tills, 22 fm, vänd = 45 m

Varv 13: 1 lm (vändmaska), 45 fm, vänd.

Varv 14: 1 lm (vändmaska), 21 fm, 2 fm tills, 22 fm, vänd = 44 m

Varv 15: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 16: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 17: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a maskan högst upp till höger på k:ets utskjutande del, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2-3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a maskan högst upp till vänster på k:ets utskjutande del, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2-3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (K)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (L)

Framsida: Med virknål nr 4 och blått garn (8811): Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6-16: Som varv 5.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m högst upp till vänster på l:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2-3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m högst upp till höger på l:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2-3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m längst ned till höger på l:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 12 lm.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 12 fm, 2 sm följande 2 m på långsidan, vänd för att virka tillbaka längs med de 12 fm.

Varv 3: 12 fm.

Varv 4-9: Upprepa varv 2 och 3 ytterligare 3 ggr!

Varv 10-11: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 12: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (L)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (M)

Framsida: **Med virknål nr 4 och grått garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6-16: Som varv 5.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m högst upp till vänster på m:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2-3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.** Upprepa från **-**.

Nu ska de två delarna virkas ihop i mitten:

Varv 1: Anslut garnet högst upp i högra hörnet av den vänstra delen av M:et: Gör ett nedtag och hämta upp 1 ögla, virka sedan 10 fm längs med kanten, 24 lm, anslut garnet i den 10:e m räknat uppifrån, på vänster sida av den högra delen av M:et, 10 fm, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), virka 44 fm, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), virka 17 fm, 2 fm tills, 2 fm tills, 2 fm, 2 fm tills, 2 fm tills, 17 fm, vänd.

Varv 4: 1 lm (vändmaska), virka 39 fm, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), virka 15 fm, 2 fm tills, 2 fm tills, 2 fm, 2 fm tills, 2 fm tills, 14 fm, vänd.

Varv 6: 1 lm (vändmaska), virka 34 fm, vänd.

Varv 7: 1 lm (vändmaska), virka 12 fm, 2 fm tills, 2 fm tills, 2 fm, 2 fm tills, 2 fm tills, 12 fm, vänd.

Varv 8: 1 lm (vändmaska), virka 29 fm, vänd.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (M)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (N)

Framsida: **Med virknål nr 4 och ljusblått garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6-16: Som varv 5.**

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m högst upp till vänster på n:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2-3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Upprepa från **-**.

Nu ska de två delarna virkas ihop i mitten:

Varv 1: Anslut garnet högst upp i högra hörnet av den vänstra delen av N:et: Gör ett nedtag och hämta upp 1 ögla, virka sedan 10 fm längs med kanten, 34 lm, anslut garnet med 1 sm i den 1:a m i den nedre delen av N:ets högra del, gör 1 sm till i följande m, vänd och virka tillbaka så här: 2 m tills, 2 m tills, 40 fm.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 42 fm, gör 1 sm i var och en av de följande 2 m på den nedre delen av N:ets högra del, vänd, 2 m tills, 2 m

tills, 38 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 40 fm, gör 1 sm i var och en av de följande 2 m på den nedre delen av N:ets högra del, vänd, 2 m tills, 2 m tills, 36 fm.

Varv 4: 1 lm (vändmaska), 38 fm, gör 1 sm i var och en av de följande 2 m på den nedre delen av N:ets högra del, vänd, 2 m tills, 2 m tills, 34 fm.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 36 fm, gör 1 sm i var och en av de följande 2 m på den nedre delen av N:ets högra del, vänd, 2 m tills, 2 m tills, 32 fm.

Varv 6: 1 lm (vändmaska), 34 fm, gör 1 sm i var och en av de följande 2 m på den nedre delen av N:ets högra del, vänd, 2 m tills, 2 m tills, 30 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (N)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (O)

O:et virkas i spiral runt, runt.

Framsida: Med virknål nr 4 och blått garn: Gör en ögla och virka 68 lm, vänd. Slut luftmaskekedjan till en ring.

Varv 1: *1 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm, *1 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm.

Varv 2: 80 fm

Varv 3: *2 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm, *2 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm.

Varv 4: 92 fm

Varv 5: *3 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm, *3 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm.

Varv 6: 104 fm

Varv 7: *4 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm, *4 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm.

Varv 8: 116 fm

Varv 9: *5 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm, *5 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm.

Varv 10: 128 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (O)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (P)

Framsida: Med virknål nr 4 och ljuslila garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6-16: Som varv 5.

Varv 17-18: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 19: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m högst upp till vänster på p:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör en sm med nedtag i 19:e maskan uppifrån räknat och till höger på i:et, virka sedan en kedja av 12 lm, gör 1 sm med nedtag i den 10:e m uppifrån räknat och till höger på i:et, virka därefter 1 sm i den 9:e m uppifrån och vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), *1 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, gör 1 sm i den 20:e m och den 21:e m uppifrån, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 18 fm, gör 1 sm i den 8:e m och den 7:e m uppifrån, vänd.

Varv 4: 1 lm (vändmaska), *2 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, gör 1 sm i den 22:a m och den 23:e m uppifrån, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 24 fm, gör 1 sm i den 24:e m och den 25:e m uppifrån, vänd.

Varv 6: 1 lm (vändmaska), *3 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, gör 1 sm i den 6:e m och den 5:e m uppifrån, vänd.

Varv 7: 1 lm (vändmaska), 30 fm, gör 1 sm i den 26:a m och den 27:e m uppifrån, vänd.

Varv 8: 1 lm (vändmaska), *4 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, gör 1 sm i den 4:e m och den 3:e m uppifrån, vänd.

Varv 9: 1 lm (vändmaska), 36 fm, gör 1 sm i den 28:e m och den 29:e m uppifrån, vänd.

Varv 10: 1 lm (vändmaska), *5 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, gör 1 sm i den 2:a m och den 1:a m uppifrån, gör 1 sm i den 30:e m uppifrån.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (P)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (Q)

Virka fram- och baksida enligt beskrivning för bokstaven O i färgen ljusrosa.

Svans:

Varv 1: Anslut sedan garnet igen genom att göra en fm med nedtag längst ned i högra hörnet på o:et (se bild), virka ytterligare 5 fm längs med kanten, vänd.

Varv 2-3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

MONTERING (Q)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (R)

Framsida: Med virknål nr 4 och ljusrosa garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6-16: Som varv 5.

Varv 17-18: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 19: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m högst upp till vänster på r:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör en sm med nedtag i 19:e m uppifrån räknat och till höger på r:et, virka sedan en kedja av 12 lm, gör 1 sm med nedtag i den 10:e m uppifrån räknat och till höger på i:et, virka därefter 1 sm i den 9:e m uppifrån och vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), *1 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, gör 1 sm i den 20:e m och den 21:e m uppifrån, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 18 fm, gör 1 sm i den 8:e m och den 7:e m uppifrån, vänd.

Varv 4: 1 lm (vändmaska), *2 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, gör 1 sm i den 22:a m och den 23:e m uppifrån, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 24 fm, gör 1 sm i den 24:e m och den 25:e m uppifrån, vänd.

Varv 6: 1 lm (vändmaska), *3 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, gör 1 sm i den 6:e m och den 5:e m uppifrån, vänd.

Varv 7: 1 lm (vändmaska), 30 fm, gör 1 sm i den 26:a m och den 27:e m uppifrån, vänd.

Varv 8: 1 lm (vändmaska), *4 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, gör 1 sm i den 4:e m och den 3:e m uppifrån, vänd.

Varv 9: 1 lm (vändmaska), 36 fm, gör 1 sm i den 28:e m och den 29:e m uppifrån, vänd.

Varv 10: 1 lm (vändmaska), *5 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, gör 1 sm i den 2:a m och den 1:a m uppifrån, gör 1 sm i den 30:e m uppifrån.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Med virknål nr 4 och ljusrosa garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 22 lm, gör 1 sm med nedtag i den 1:a maskan undertill på R:ets båge, virka sedan ytterligare 1 sm i följande m, vänd och virka tillbaka med 28 fm.

Varv 4: 1 lm (vändmaska), 28 fm, 1 sm i följande 2 m på undersidan av R:ets båge, vänd och virka tillbaka med 28 fm.

Varv 5-7: Som varv 4.

Varv 8-9: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 10: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (R)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (S)

Framsida: Med virknål nr 4 och aprikost garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 91 lm, vänd

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 95 fm = 96 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 96 fm, vänd.

Varv 6: 1 lm (vändmaska), 10 fm, *2 fm tills, 5 fm* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm, *1 fm, öka 1 fm* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 10 fm, vänd.

Varv 7: 1 lm (vändmaska), 96 fm, vänd.

Varv 8: Varv 6: 1 lm (vändmaska), 10 fm, *2 fm tills, 4 fm* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm, *2 fm, öka 1 fm* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 10 fm, vänd.

Varv 9: 1 lm (vändmaska), 96 fm, vänd.

Varv 10: 1 lm (vändmaska), 10 fm, *2 fm tills, 3 fm* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm, *3 fm, öka 1 fm* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 10 fm, vänd.

Varv 11: 1 lm (vändmaska), 96 fm, vänd.

Varv 12: 1 lm (vändmaska), 10 fm, *2 fm tills, 2 fm* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm, *4 fm, öka 1 fm* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 10 fm, vänd.

Varv 13: 1 lm (vändmaska), 96 fm, vänd.

Varv 14: 1 lm (vändmaska), 10 fm, *2 fm tills, 1 fm* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 22 fm, *5 fm, öka 1 fm* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 10 fm, vänd.

Varv 15-16: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 17: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen och virka ytterligare 2 utskjutande delar i ändarna där det fattas. (Se bild.)

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a maskan på aktuell sida, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (S)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (T)

Framsida: Med virknål nr 4 och ljusgrönt garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm, vänd.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6-16: Som varv 5.

Varv 17-18: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 19: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m högst upp till höger på t:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 12 lm.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 12 fm, 2 sm i följande 2 m på långsidan, vänd för att virka tillbaka längs med de 12 fm.

Varv 3: 12 fm.

Varv 4-9: Upprepa varv 2 och 3 ytterligare 3 ggr!

Varv 10-11: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 12: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a m högst upp till vänster på t:et, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 12 lm.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 12 fm, 2 sm i följande 2 m på långsidan, vänd för att virka tillbaka längs med de 12 fm.

Varv 3: 12 fm.

Varv 4-9: Upprepa varv 2 och 3 ytterligare 3 ggr!

Varv 10-11: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 12: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (T)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (U)

Framsida: Med virknål nr 4 och rött garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 73 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 77 fm = 78 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 33 fm *1 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 33 fm, vänd.

Varv 6: 1 lm (vändmaska), 84 fm, vänd.

Varv 7: 1 lm (vändmaska), 33 fm*2 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 33 fm, vänd.

Varv 8: 1 lm (vändmaska), 90 fm, vänd.

Varv 9: 1 lm (vändmaska), 33 fm, *3 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 33 fm, vänd.

Varv 10: 1 lm (vändmaska), 96 fm, vänd.

Varv 11: 1 lm (vändmaska), 33 fm, *4 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 33 fm, vänd.

Varv 12: 1 lm (vändmaska), 102 fm, vänd.

Varv 13: 1 lm (vändmaska), 33 fm, *5 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 33 fm, vänd.

Varv 14-15: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 16: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (U)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (V)

Framsida: Med virknål nr 4 och grått garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6-15: Som varv 5. **Varv 16:** 1 lm (vändmaska), 8 fm, 37 lm.

Varv 17-28: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 29-30: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 31: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (V)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (W)

Framsida: Med virknål nr 4 och ljusblått garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6-15: Som varv 5. **Varv 16:** 1 lm (vändmaska), 22 fm, 23 lm.

Varv 17-28: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 29: 1 lm (vändmaska), 22 fm, 23 lm.

Varv 30-41: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 42: 1 lm (vändmaska), 22 fm, 23 lm.

Varv 43-54: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 55-57: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 58: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (W)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (X)

Framsida: **Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 45 lm, vänd.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, 23 fm, 2 fm tills, 24 fm, vänd = 49 m

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 49 fm, vänd.

Varv 6: 1 lm (vändmaska), 23 fm, 2 fm tills, 24 fm, vänd = 48 m

Varv 7: 1 lm (vändmaska), 48 fm, vänd.

Varv 8: 1 lm (vändmaska), 23 fm, 2 fm tills, 23 fm, vänd = 47 m

Varv 9: 1 lm (vändmaska), 47 fm, vänd.

Varv 10: 1 lm (vändmaska), 22 fm, 2 fm tills, 23 fm, vänd = 46 m

Varv 11: 1 lm (vändmaska), 46 fm, vänd.

Varv 12: 1 lm (vändmaska), 22 fm, 2 fm tills, 22 fm, vänd = 45 m

Varv 13: 1 lm (vändmaska), 45 fm, vänd.

Varv 14: 1 lm (vändmaska), 21 fm, 2 fm tills, 22 fm, vänd = 44 m

Varv 15: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 16: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 17: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.**

Anslut garnet igen och virka ytterligare 2 utskjutande delar i ändarna där det fattas. (Se bild.)

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a maskan på aktuell sida, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom. Upprepa från **..** ytterligare 1 gg.

Virka ihop de två delarna:

Anslut garnet och virka 6 fm längs med de 6 mittersta maskorna av X:ets ena inåtbuktande del.

Ta av garnet och dra igenom.

Gör sedan likadant på den andra delen. Virka slutligen ihop de båda delarna med 6 fm, genom att virka genom båda maskbågarna samtidigt.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (X)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (Y)

Framsida: Med virknål nr 4 och ljusgrönt garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 39 lm.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 6 (Kortvarv): 1 lm (vändmaska), 21 fm, 1 sm, vänd, 1 sm, 21 fm.

Varv 7-8: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 9 (Kortvarv): 1 lm (vändmaska), 21 fm, 1 sm, vänd, 1 sm, 21 fm.

Varv 10: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 11: 1 lm (vändmaska), 22 fm, 22 lm.

Varv 12: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 43 fm = 44 m, vänd.

Varv 13: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 14 (Kortvarv): 1 lm (vändmaska), 21 fm, 1 sm, vänd, 1 sm, 21 fm.

Varv 15-16: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 17 (Kortvarv): 1 lm (vändmaska), 21 fm, 1 sm, vänd, 1 sm, 21 fm.

Varv 18: 1 lm (vändmaska), 44 fm.

Varv 19-20: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 21: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a maskan högst upp till vänster på y:ets vänstra del, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Virka sedan en likadan form på motsatt sida!

Anslut garnet igen!

Varv 1: Gör ett nedtag i 1:a maskan högst upp till vänster på y:ets högra del, dra igenom en ögla av garnet och gör 1 lm (vändmaska), virka 6 fm.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm.

Ta av garnet och dra igenom.

Virka sedan en likadan form på motsatt sida!

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (Y)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (Z)

Framsida: **Med virknål nr 4 och grönt garn: Gör en ögla och virka 7 lm, vänd.

Varv 1: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 5 fm = 6 m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 6 fm, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 6 fm, 19 lm, vänd.

Varv 4: Virka 1 fm med nedtag i andra maskan från nålen, virka sedan ytterligare 23 fm = 24 m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), 24 fm.

Varv 6-16: Som varv 5.

Ta av garnet och dra igenom.**

Upprepa från **.**. ytterligare 1 gg.

Nu ska de båda delarna virkas ihop:

Anslut garnet med en ögla längst till höger på ovansidan av den nedre delen, 28 lm, anslut luftmaskekedjan med 1 sm i den 10:e maskan från vänster hörn på undersidan av den övre delen, gör 1 sm till i den 9:e m, vänd.

Varv 1: 1 lm (vändmaska), öka 1 m, 27 fm, gör 1 sm i var och en av den 2:a och 3:e m på ovansidan av den nedre delen, vänd.

Varv 2: 2 fm tills, 27 fm, gör 1 sm i var och en av den 8:a och 7:e m på undersidan av den övre delen, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), öka 1 m, 27 fm, gör 1 sm i var och en av den 4:e och 5:e m på ovansidan av den nedre delen, vänd.

Varv 4: 2 fm tills, 27 fm, gör 1 sm i var och en av den 6:e och 5:e m på undersidan av den övre delen, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), öka 1 m, 27 fm, gör 1 sm i var och en av den 6:e och 7:e m på ovansidan av den nedre delen, vänd.

Varv 6: 2 fm tills, 27 fm, gör 1 sm i var och en av den 4:e och 3:e m på undersidan av den övre delen, vänd.

Varv 7: 1 lm (vändmaska), öka 1 m, 27 fm, gör 1 sm i var och en av den 8:e och 9:e m på ovansidan av den nedre delen, vänd.

Varv 8: 2 fm tills, 27 fm, gör 1 sm i var och en av den 2:e och 1:e m på undersidan av den övre delen, vänd.

Varv 9: 1 lm (vändmaska), öka 1 m, 27 fm, gör 1 sm i den 10:e m på ovansidan av den nedre delen.

Ta av garnet och dra igenom.

Baksida: Som framsidan.

MONTERING (Z)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (Å)

Virka bokstaven A.

Prick:

Virka 2 rundlar:

Gör en magisk ring med ljusblått garn.

Varv 1: Virka 6 fm i den magiska ringen.

Varv 2: Virka 2 fm i varje fm = 12 m

Varv 3: * 1 fm, 2 fm i nästa maska* upprepa från *-* varvet ut = 18 m

Varv 4: * 2 fm, 2 fm i nästa maska* upprepa från *-* varvet ut = 24 m

Varv 5: * 3 fm, 2 fm i nästa maska* upprepa från *-* varvet ut = 30 m

Varv 6: * 4 fm, 2 fm i nästa maska* upprepa från *-* varvet ut = 36 m

Avsluta med en sm.

Ta av garnet och dra igenom.

MONTERING (Å)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (Ä)

Virka bokstaven A.

Virka 2 prickar med ljusblått garn. (Se beskrivning under bokstaven Å.)

MONTERING (Ä)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

BOKSTAV (Ö)

Virka bokstaven O.

Virka 2 prickar i mörkblått garn. (Se beskrivning under bokstaven Å.)

MONTERING (Ö)

Virka på mittendel enligt beskrivning längst ner.

&-TECKEN

Framsida: Med virknål nr 4 och svart garn: Gör en ögla och virka 58 lm, gör en sm med nedtag i den 19 m från nålen, virka ytterligare 1 sm i den 20:e m, vänd.

Varv 1: 1 lm (vändmaska), *1 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 8 ggr, 40 fm, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), 67 fm, gör en sm med nedtag i den 21:a m från nålen, virka ytterligare 1 sm i den 22:a m, vänd.

Varv 3: 1 lm (vändmaska), *2 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 8 ggr, 40 fm, vänd.

Varv 4: 1 lm (vändmaska), 76 fm, gör en sm med nedtag i den 23:e m från nålen, virka ytterligare 1 sm i den 24:e m, vänd.

Varv 5: 1 lm (vändmaska), *3 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 8 ggr, 40 fm, vänd.

Varv 6: 1 lm (vändmaska), 85 fm, gör en sm med nedtag i den 25:e m från nålen, virka ytterligare 1 sm i den 26:e m, vänd.

Varv 7: 1 lm (vändmaska), *4 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 8 ggr, 40 fm, vänd.

Varv 8: 1 lm (vändmaska), 94 fm, gör en sm med nedtag i den 27:e m från nålen, virka ytterligare 1 sm i den 28:e m, vänd.

Varv 9: 1 lm (vändmaska), *5 fm, öka 1 m* upprepa från *-* ytterligare 8 ggr, 40 fm, vänd.

Varv 10: 1 lm (vändmaska), 103 fm, gör en sm med nedtag i den 27:e m från nålen, virka ytterligare 1 sm i den 28:e m, vänd.

Ta av garnet och dra igenom.

Anslut garnet igen för att virka &-tecknets båge:

Varv 1: På vänster sida av &-tecknet: Gör ett nedtag i 18:e maskan nedifrån räknat, dra igenom en ögla av garnet och virka 36 lm, avsluta med 1 sm med nedtag i 31:a maskan nedifrån räknat, gör sedan 1 sm i 32:a m, vänd.

Varv 2: 1 lm (vändmaska), *öka 1 fm, 5 fm* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, avsluta med 1 sm med nedtag i 17:e maskan nedifrån räknat, gör sedan 1 sm i 16:e m, vänd

Varv 3: 1 lm (vändmaska), 42 fm, avsluta med 1 sm med nedtag i 33:e m nedifrån räknat, gör sedan 1 sm den i 34:e m.

Varv 4: 1 lm (vändmaska), *öka 1 fm, 6 fm* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, gör sedan 1 sm med nedtag i 15:e maskan nedifrån räknat, avsluta med en 1 sm i 14:e m. Vänd.


Varv 5: 1 lm (vändmaska), 48 fm, avsluta med 1 sm med nedtag i 35:e m nedifrån räknat, gör sedan 1 sm i 36:e m.

Varv 6: 1 lm (vändmaska), *öka 1 fm, 7 fm* upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, avsluta med 1 sm med nedtag i 13:e maskan nedifrån räknat på d:et, gör sedan 1 sm


Magisk ring - steg för steg




1. Forma garnet till en ring genom att korsa den långa tråden över den korta. Den korta garnänden ligger i handen.




2. Stick in virknålen i ringen...




3. ...och dra garnet genom till en ögla.




4. Gör ett omslag...




5. ...och dra garnet genom öglan (=1 lm).




6. Stick ner nålen i ringen (om båda trådarna) ...




7. ...och hämta upp garn (=2 m på nålen)...




8. Gör ett omslag och dra garnet genom båda m...




9. ... =1 fm.



10. Fortsätt virka önskat antal fm runt ringen.



11. Håll i arbetet och dra i den korta tråden så ringen blir mindre.



12. Arbetet sluter sig utan hål i mitten.



13. Avsluta med 1 sm i 1:a fm. Dra ev lite till i den korta tråden.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm