



Kuvertväska och rottingliknande väska med mobilficka

Trendriktigt väska i rotting-stil som du virkar i vårt pappersgarn Raffia. Med den matchande kuvertväskan har du allt som behövs för en dag på stranden eller i staden.

GARNKVALITÉ Natural Club Raffia (100 % träfiber. Nystan ca 35 g = 75 m.)

MASKTÄTHET Ca 17 m x 16 v fm på virknål 3.5 = 10 x 10 cm

VÄSKA:

HÖJD Ca 27 cm

BREDD Ca 35 cm

GARNÅTGÅNG

Fg 1: Ca 105 g (fg 37208, beige)

Fg 2: Ca 175 g (fg 37206, svart)

KUVERTVÄSKA:

HÖJD Ca 12 cm

BREDD Ca 18 cm

GARNÅTGÅNG Fg 2: Ca 35 g (fg 37206, svart)

TILLBEHÖR 1 tryckknapp

VIRKNÅL 3.5 mm

VÄSKA FRAM/BAKSTYCKE

Lägg upp 55 lm med fg 1 och virknål 3,5.

Varv 1: Hoppa över 4 lm, *virka 1 hst + 2 lm + 1 hst i nästa lm, hoppa över 2 lm*, upprepa * - * till det återstår 3 lm, virka 1 hst i sista lm, 2 lm, vänd.

Varv 2: *Virka 1 hst + 2 lm + 1 hst om föregående v 2 lm (= lmb)* upprepa * - * v ut, avsluta med 1 hst i föregående v lm, 2 lm, vänd. Alla resterande v virkas lika som v 2. När arb mäter ca 22 cm virkas 1 v med fm runt hela arb.

Virka 1 v fm runt hela arb, enl KANT.

KANT

Virka 1 lm, 3 fm i varvets sista m (= hörn),

1:a sidan: Virka 1 fm runt varje hst, 1 fm runt varje 2 lm vid vändning av varv + 1 fm däremellan, avsluta sidan med 3 fm i samma m (= hörn) ca 37 fm mellan hörnmaskorna.

2:a sidan: (upplägningsv) *Virka 1 fm, 2 fm runt lm*, upprepa * - * till det återstår 1 m, virka 3 fm i sista m (= hörn) ca 50 fm mellan de 2 hörnen.

3:e sidan: Lika 1:a sidan.

4:e sidan: *Virka 1 fm i lmb, 2 fm däremellan*, upprepa * - * v ut.

Byt till fg 2 och hst.

Varv 1: Virka 1 sm i 1:a fm i hörngruppen + 2 lm + 1 hst i samma m, 3 hst i nästa m (= hörn), fortsätt med *1 hst i varje m fram till nästa hörn, 3 hst i hörnet*, upprepa * - * ytterligare 2 ggr, avsluta med hst fram till 1:a hörnet.

Varv 2: Virka 1 sm + 2 lm + 1 hst i samma m, 1 hst, *3 hst i nästa m (= hörn), hst fram till nästa hörn*, upprepa * - * ytterligare 2 ggr, avsluta med hst fram till 1:a hörnet.

Varv 3: Virka 1 sm + 2 lm + 1 hst i samma m, 2 hst, *3 hst i nästa m, (= hörn), hst fram till nästa hörn*, upprepa * - * ytterligare 2 ggr, avsluta med hst fram till 1:a hörnet.

Avsluta med 1 sm i varvets 1:a m.

Virka ett lika stycke till.

SIDA/BOTTEN/SIDA

Lägg upp 17 lm med fg 2. Hoppa över 1 lm, virka 16 fm, 1 lm, vänd, 16 fm, 1 lm, vänd. Fortsätt virka på samma sätt (16 fm, vänd med 1 lm) till arb mäter ca 27 cm, mät på fram/bakstyckets sida så längden stämmer.

Virka 1 v fm i bakre mb, = hörn och rätsida, mät härifrån. Fortsätt med fm i båda mb. Till ca 35 cm, mät mot fram/ bakstyckets

bottensida så längden stämmer.

Virka 1 v fm i bakre mb från rätsidan. Mät nu härifrån. Fortsätt med fm i båda mb till arb har samma längd som 1:a sidan.

HANDTAG

Virka 62 lm med fg 2, hoppa över 1:a lm, virka 60 fm, 3 fm i 1:a lm, fortsätt med 60 fm enl bild 1, 3 fm i samma m, fortsätt med sm runt hela handtaget, bild 2.

Virka ett till handtag.

MOBILFICKA

Virka 15 lm med fg 2. Hoppa över 1:a lm, virka 14 fm, 1 lm, vänd, virka 1 fm, 2 fm i samma m, 10 fm, 2 fm i samma m, 1 fm.

Fortsätt virka 16 fm per varv och vänd med 1 lm.

Mobilfickan är färdig när arb mäter 14 cm.

MONTERING

Sy fast handtagen på fram/ bakstycken, ca 7 cm från kant.

Nåla fast sid/bottenremsan på framstycket, se till så varven som virkades i bakre mb kommer i hörnen. Virka ihop delarna med fm, håll framstycket mot dig. Sy fast mobilfickan mot den hopvirkade sidan, botten och 1 m in på den öppna sidan. Nåla fast sid/bottenremsan på bakstycket och virka ihop på samma sätt som tidigare.

KUVERTVÄSKA

Virka 31 lm med fg 2, hoppa över 1:a lm, virka 30 fm, 1 lm, vänd,

Virka 30 fm, 1 lm, vänd. Virka på samma sätt till arb mäter 30 cm. Avsluta sista v med 3 fm i sista m, virka fm i sidan på locket, 7 cm, avsluta med 1 sm. Virka lika på andra sidan locket.

Vik upp 11 cm och virka ihop sidorna med fm.

Fäst alla trådar och sy i en tryckknapp.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm